

Anzeige

## “Desktop anzeigen” wiederherstellen

Verknüpfung "Desktop anzeigen" wieder in die Taskleiste herstellen

Wenn die Verknüpfung **Desktop anzeigen** versehentlich gelöscht wurde, kann diese wieder hergestellt werden. Dazu erstellt man bei

**Windows 98/ME** im Ordner

```
C:\Windows\Anwendungsdaten\Microsoft\Internet Explorer\
```

bzw. bei **Windows XP** im Ordner

```
C:\Dokumente und Einstellungen\[USERNAME]\Anwendungsdaten\Microsoft\Internet Exp
```

und bei **Windows Vista** im Ordner

```
C:\Users\[USERNAME]\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Laun
```

"Anwendungsdaten" und "AppData" sind versteckte, geschützte Systemordner und müssen erst eingeblendet werden.

In den Ordneroptionen - Ansicht


[Geschützte Systemdateien ausblenden](#) deaktivieren,

[Alle Dateien und Ordner anzeigen](#) aktivieren.

Eine neue Textdatei mit dem Inhalt:

```
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
```

Dann sichert man die Datei als **Desktop anzeigen.SCF**. Danach ist die Verknüpfung wieder in der Quick-Launch-Leiste.



Einfacher geht es mit dem Skript "[Desktop\\_anzeigen.vbs](#)" (für Windows XP und Vista). Downloaden, entpacken und dann Doppelklick auf das Skript »Desktop\_anzeigen.vbs«. Unter **Win9x/ME** funktioniert das Skript nicht.

### Für Windows 7

Hier wird es aus 2 Gründen etwas schwieriger:

1. Windows 7 hat keinen Quick-Launch (kann man aber über Umwege wieder herstellen, siehe [Tipp Schnellstartleiste \(mit "Desktop anzeigen"\) unter Windows 7 einblenden](#) und hat dann auch automatisch den Quick-Launch wieder)
2. Die "normale" Taskleiste (Superbar) von Windows 7 erlaubt **nur** Verknüpfungen zu Exe-Dateien.

Hier der Weg, wie man **Desktop anzeigen** in die neue Taskleiste (Superbar) von Windows 7 bekommt.

In den Ordneroptionen - Ansicht

[Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden](#) deaktivieren

und

[Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen](#) aktivieren.

Zunächst erstellt man die Textdatei mit dem Inhalt (mit Windows Vista identisch):

[Shell]

Command=2


IconFile=explorer.exe,3

[Taskbar]


Command=ToggleDesktop

und speichert diese z.B. als "Desktop anzeigen.txt" auf dem Desktop oder im Benutzerprofil ab. Danach muss man für Windows 7 die Textdatei in eine **exe** umbenennen, da nur ausführbare Dateien und keine Verknüpfungen unter Windows 7 an die Taskleiste geheftet werden können.


### Die Warnung kann ignoriert werden



Die erstellte exe-Datei belässt man am besten auf dem Desktop oder legt sie ins Benutzerprofil und heftet diese exe-Datei über das Kontextmenü an die Taskleiste.




Nach Rechtsklick auf "Desktop anzeigen", einem erneuten Rechtsklick "Eigenschaften"




klickt man in der Registerkarte "Verknüpfung" auf den Button "Anderes Symbol...". Die Meldung "Die Datei .... enthält keine Symbole. Wählen Sie ein Symbol in der Liste ..." wird einfach mit [OK] bestätigt. Es öffnet sich der Pfad "%SystemRoot%\system32\Shell32.dll" - dort befindet sich das typische Icon von Windows Vista für "Desktop anzeigen".

### Windows Vista Icons




Wer lieber das klassische XP-Icon möchte, muss in der Datei "C:\Windows\explorer.exe" (in den Pfad wechseln) nach dem Icon suchen.

### Windows XP Icons





Zuletzt benennt man die zu Anfang erstellte und dann in **exe** umbenannte Text-Datei, die noch auf dem Desktop oder in Benutzerprofil liegt, mit der Endung **scf** um.




Die Warnung kann hier auch ignoriert werden.

Damit die Datei in der Taskleiste auch stimmt, muss diese über die "Eigenschaften" (Rechtsklick - "Desktop anzeigen" wieder Rechtsklick - "Eigenschaften") - "Verknüpfungen" - "**Ziel**" auch noch auf die **scf**-Datei umgestellt werden, wie bei uns im Beispiel der Pfad zum Desktop oder zum Benutzerprofil.



In Windows 7 wurde bewusst das "*alte*" **Desktop anzeigen** weggelassen und dafür **Aero Peek** eingeführt. Ganz rechts unten neben der Uhr ist der Nachfolger von **Desktop anzeigen** (ein unscheinbares rechteckiges stehendes Symbol) und wenn man die Maus darauf stehen lässt oder klickt, wird in der deutschen Windows 7 Version der Desktop angezeigt.



**38 Bewertungen**

★★★★☆ 4,00

### Ähnliche Artikel:

- [Neuer Explorer in Windows 10 - Datei-Explorer](#)
- [Download der Woche 20/17: BoxCryptor Desktop](#)
- [Virtuelle Desktops unter Windows 10](#)
- [Build 10565 von Windows 10 als ISO-Download](#)
- [Gegenmittel für genernte GWX-Opfer](#)
- [Oktober 2016 Patchday bei Microsoft](#)

## Weblinks

- <https://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1643>  (Tipp: Schnellstartleiste mit Desktop anzeigen unter Windows 7/8 einblenden)

---

Weitere Rubriken: [Desktop & Oberfläche](#)

---

Plattformen: Win 98,  
Win ME,  
Win 2000,  
Win XP,  
Win 2003,  
Win Vista,  
Windows 7

---

Eingetragen am: 27.03.2006

---

Aktionen:  Aktionen ▾

© 2019 WinTotal.de

Please upgrade to a [supported browser](#) to get a reCAPTCHA challenge.

[Why is this happening to me?](#)